

お客様用

# U-Pa！メールサービス仕様書

## Ver.1.0

平成 28 年 6 月 3 日版

株式会社 U-NEXT



## ■目次

- 1.サービス概要
- 2.本メールサービスを使用する環境について
- 3.基本機能について
- 4.本メールサービスの仕様について
- 5.メールアドレスの取得方法について
- 6.メールの新規設定について
- 7.お問い合わせ

## 1. サービス概要

U-NEXT が提供するクラウドメールサービスです。以下に記載する内容でメールサービスをご利用いただけます。また、U-NEXT 提供の ISP サービス「U-Pa!」をご利用のお客様は 1 アカウント標準提供でご利用いただけます。

## 2. 本メールサービスを使用する環境について

本メールサービスをご利用になるには、以下の環境が必要です。

表 2.1 使用環境一覧

使用環境		
PC ブラウザ版		携帯版
Windows	MacOSX	
Internet Explorer 7 以上	Safari 4.0 以上	DoCoMo
Firefox 3.5 以上	Firefox 3.5 以上	au
Google Chrome 4.1 以上		SoftBank
		WILLCOM

### 3.基本機能について

本メールサービスの基本提供機能は以下の通りです。

表 3.1 メール基本機能一覧

機能	PC ブラウザ版	携帯版
メール作成・送信	○	○
受信トレイ	○	○
重要フラグ	○	×
送信済みメール	○	×
ゴミ箱	○	×
下書き	○	×
迷惑メールフォルダ	○	×
未読/既読機能	○	×
全員返信	○	○
転送	○	○
検索	○	×
印刷	○	×
削除	○	×
ヘルプ画面（外部リンク指定可）	○	×
振り分け	○	×
スレッド表示	○	×
署名作成	○	×
アドレス帳export/import	○	×
ホワイトリスト	○	×
ヘッダ表示	○	×
HTML メール作成	○	×
HTML メール表示	○	×
開封確認（優先度認定可）	○	×
開封確認付メールへ通知	○	×

また、各機能の詳細は以下の通りです。

表 3.2 メール機能詳細

項目	番号	機能
1.アカウント設定		
	1-1	メールアドレス変更
	1-2	パスワード変更
	1-3	ニックネーム設定
2.一般設定		
	2-1	ユーザーインターフェース <ul style="list-style-type: none"> <li>・タイムゾーン設定</li> <li>・タイムゾーン設定サマータイム適用【ON/OFF】</li> <li>・表示件数/ページ</li> </ul>
	2-2	受信箱 <ul style="list-style-type: none"> <li>・差出人への通知[ON/OFF]</li> <li>・スレッドを展開[ON/OFF]</li> <li>・新着メールが届いたらブラウザをアクティブ化【ON/OFF】</li> <li>・新着メール確認間隔(分単位)</li> </ul>
	2-3	メールの作成 <ul style="list-style-type: none"> <li>・HTMLメールで作成[ON/OFF]</li> <li>・下書き自動保存[ON/OFF]</li> <li>・マルチバイト文字列のMIME※エンコード[ON/OFF]</li> <li>・署名自動付加[ON/OFF]</li> <li>・返信/転送時の署名挿入場所[ON/OFF]</li> <li>・返信時にメッセージからオリジナル署名の除去【ON/OFF】</li> </ul>
	2-4	メールの表示 <ul style="list-style-type: none"> <li>・HTMLメール表示[ON/OFF]</li> <li>・外部URL画像のインライン表示[ON/OFF]</li> <li>・添付画像のインライン表示[ON/OFF]</li> <li>・メール削除/移動後に次メッセージ表示[ON/OFF]</li> </ul>
3.フォルダー一覧	フォルダ作成、並べ替え	
4.個人情報	署名設定	
5.メール振り分け	振り分けルール設定	
6.転送・応答設定		

	6-1	基本転送設定 ・メール保存[ON/OFF] ・転送先メールアドレス指定
	6-2	条件転送設定 ・マッチ条件定義(ヘッダー、サイズ、曜日、時間帯) ヘッダーには以下を含む Return-path/Sender/From/To/Cc/Subject/Reply-To など。
	6-3	自動応答設定 (提供予定) ・自動応答[ON/OFF] ・応答メッセージ指定 ・マッチ条件定義(ヘッダー、曜日、日時、時間帯)
7.セキュリティ設定		
	7-1	アンチウイルス設定 ・アンチウイルス機能[ON/OFF] ・25MB以上のメールをウイルスチェック[する/しない]
	7-2	迷惑メール設定 ・迷惑メールチェック機能[ON/OFF]
	7-3	ホワイトリスト設定※ ・送信元メールアドレス指定によるホワイトリスト (迷惑メールチェックを適用しない)
	7-4	フィルタ設定
8.メールソフト設定		
	8-1	メールサーバ情報 ・メールソフト用設定情報表示 POPサーバ名※、ポート、アカウントIMAPサーバ※、ポート、アカウントSMTPサーバ※、ポート、アカウント
	8-2	認証設定 ・USER/PASS[使う/使わない] ・APOP※[使う/使わない] ・CRAM-MD5※[使う/使わない]
	8-3	POPアカウント設定 ・POPアカウント変更

※MIME：インターネットやイントラネットなどのTCP/IPネットワーク上でやりとりされる電子メールで、各国語や画像、音声、動画などを扱うための規格。RFC 2045～2049で規定されている。

※ホワイトリスト：「〇〇だったら“受け取る”」など、受け取る（承認する）ための条件を記したもの。

※POPサーバ：電子メールを受信する際に接続するメールサーバ(受信サーバ)の一種で、POP(Post Office

Protocol) のプロトコルに対応している受信サーバのこと。

※IMAP サーバ：電子メールを受信する際に接続するメールサーバ（受信サーバ）の一種で、

IMAP(Internet Message Access Protocol)のプロトコルに対応している受信サーバのこと。

※SMTP サーバ：電子メールを送信・転送する際に接続するメールサーバ（送信サーバ）の一種で、

IMAP(Internet Message Access Protocol)のプロトコルに対応しているサーバのこと。

※APOP/CRAM-MD5：認証方式の一つ。

#### 4.本メールサービスの仕様について

本メールサービスの仕様は以下の通りです。

表 4.1 メールサービス仕様一覧

項目	内容	詳細
アカウント	メールアドレス	@u-pa.jp
	アカウント追加	メールアドレス追加1アカウントあたり月額150円（税抜） ※メールアドレスは最大20個まで取得可能です。
	ログインURL	https://wm.u-pa.jp/
DISK	容量	1メールアドレスあたり5GB
	保存期間	無制限ただし、迷惑メールフォルダ(JUNK)とゴミ箱は振り分け後から30日間
送信	SMTP	25 ※SMTP Auth必須
	SMTP Auth※	25と587ともに対応 ※MUA設定必須となります
	SMTP over SSL	対応可、SSL証明書
	Submission Port	587 ※SMTP Auth 必須
	POP before SMTP	非対応
	その他	-アンチウイルス機能有SMTPサーバ経由の場合は最大送信容量25MB -アンチウイルス機能無SMTPサーバ経由の場合は最大送信容量100MB -WebMailから送信する場合の最大送信容量は20MB
受信	POP3	APOP対応

	POP over SSL	対応可、要SSL証明書
	IMAP over SSL	対応可、要SSL証明書
	その他	アンチウイルス機能の25MB超メールをウイルス扱いとする機能。ON時は最大受信容量25MB OFF時の最大受信容量100MB
アンチウイルス	機能適用	アドレス毎にON/OFF設定可能
	送信時	検出された場合は送信不可。MUAでエラーとなる。※アンチウイルス機能有サーバの場合
	受信時	検出された場合は、通知メールにヘッダーのみ添付し配信。通知文は固定文章。
	その他	多重圧縮15回まで対応
アンチスパム	機能適用	アドレス毎にON/OFF設定可能
	検知時	検知された場合は、ヘッダーにタギング([spam] 挿入)し、迷惑メールフォルダへ自動振り分け。タグは固定文字列。
転送	基本転送	受信したメールを全て転送。転送先アドレスは20まで。
	条件転送	ヘッダーに条件付けし1つのアドレスへ転送可能。50設定。
ニックネーム		別名(エイリアス)機能
ホワイトリスト		指定アドレスのメールはスパム判定対象外
ドメイン追加		1契約に対して複数ドメインを設定可能

※SMTP Auth : SMTP の拡張仕様の一つ。送信依頼者の判別を行う。

## 5.メールアドレスの取得方法について

メールアドレスは「U-NEXT 通信サービスマイページ」より取得が可能です。

- U-NEXT 通信サービスマイページ URL : <https://my.unext.co.jp/Login>
- U-Pa!メールアドレス取得方法について : <https://bb.unext.co.jp/common/pdf/upamail.pdf>

## 6.メールの新規設定について

メールの設定方法は下記 URL よりご参照頂くことができます。

- メールの新規設定 : <https://bb.unext.co.jp/support/>

## 7.お問い合わせ

本メールサービスにつきまして、ご不明な点がございました場合は、下記 URL にてお問い合わせください。

- お問い合わせ : <https://bb.unext.co.jp/contact/>